

כיצד למנוע נגיעות בסכך

סכך נגוע לעיתים קרובות בהרקים העלולים ליפול ממנו לתוך המאכלים וכבר הזהיר ע"כ בעל ה"ערוך לנר" (תוספת ביכורים סימן תרכ"ז) שלא לתלות פרחים בסכך "שנפלים מהם חולעיס ויוחסיס קטנים וממץ אי אפשר להיזהר מזה ועל ידי זה עושה מלוא סוכה למלואה הצלה בעצירה, שנולע השלכיס עם המאכלים."

בדיקת הסכך:

בשעת קניית הסכך או לפני הנחת הסכך על הסוכה, מחזיקים את הסכך **במאונך**, (תמונה 1) מעל משטח לבן (כגון: גיליון גדול של נייר לבן או מפה לבנה), חובטים בו בחוזקה ומתבוננים אם נפלו על המשטח חרקים או נסורת מרובה, המעידה על נגיעות בהרקי ליקטוס. אם לא נמצאה נגיעות ודאית אין צורך בפעולה נוספת. אם נמצאה נגיעות של חרקים מנקים את הסכך כדלהלן:



הנגיעות ואופן הניקוי:

סכך ירוק **תיאור הנגיעות:** בסכך ירוק (כגון: ענפי דקל) עלולים להימצא חרקים קטנים המצויים בעלים ירוקים, כגון: כנימות עלה, תריפסים וכו'. **אופן הניקוי:** פורסים את הסכך על הרצפה, מבריישים אותו במטאטא משני צדיו בתמיסת סבון / אקונומיקה ושוטפים היטב בזרם מים קרים.

סכך יבש **תיאור הנגיעות:**

בסכך יבש (כגון: קיינעס, קני סוף, במבוק וכדו') עלולים להתפתח חרקי ליקטוס וכיני ספרים (פסוקאים). **ליקטוס** הינו חרק שצבעו חום כהה וגודלו כשלושה מילימטרים. זחלי הליקטוס מכרסמים מחילות דקות בתוך הקיינעס. בסכך נגוע אפשר להבחין במחילות מפותלות, בגלמים כהים ובנסורת רבה תחת הקליפה הדקה של הקיינעס, ובנקבים עגולים בצד החיצוני של הקיינעס. (תמונה 2) **כיני ספרים** הם חרקים קטנים שאורכם כמילימטר וצבעם אפור-קרם. (תמונה 4) הנגיעות היא בעיקר בסכך המאוכסן משנה לשנה, אבל גם סכך חדש עלול להיות נגוע.



2. חרקי ליקטוס



4. כיני ספרים

אופן הניקוי:

א. כיני ספרים

אם מצויים רק כיני ספרים אחדים, מספיק לנער היטב את הסכך. אם מצויים כיני ספרים רבים, אפשר לבצע **אחד** מהטיפולים הבאים:

- שופכים מים חמים לאורך כל הסכך משני הצדדים, ומנערים את הסכך.
- מרססים את הסכך היטב עם תרסיס קוטל חרקים (כדוגמת K300), סוגרים את הסכך בשרוול ניילון אטום וכעבור מספר שעות, (לפחות שעותיים) פותחים את האריזה ומנערים את הסכך.
- עוברים על הסכך עם "קיטורן" מקצועי, לכל אורכו משני צדיו. בנוסף רצוי לעבור עם שואב אבק בעל עוצמה משני צדי הסכך.

ב. חרקי ליקטוס

הטיפול היעיל היחידי לחרקי ליקטוס הוא אידוי על ידי מדביר מקצועי (טל: 053-3131341) בתור "עזרה ראשונה", לצורך החג: שוטפים את הסכך במים חמים מאוד משני צדיו, או עוברים עליו עם קיטורן משני צדיו.

המלצות לאיחסון הסכך (אחרי סכות):

- סכך שנמצאה בו נגיעות של **חרקי ליקטוס** טעון טיפול ע"י מדביר מקצועי (053-3131341) לפני איחסונו.
- סכך שנמצאו בו רק **כיני ספרים** או סכך **נקי** מנגיעות, טעון טיפול כדי למנוע נגיעות מחודשת:
 - מרססים את הסכך בחומר הדברה ארוך טווח (כגון: K 2000, K 300) ומניחים אותו לייבוש מוחלט.
 - אורזים אותו באריזה אטומה, כגון: שרוול ניילון עבה ("מגן סכך") או יריעת ניילון עבה. או שוטפים את הסכך מספר פעמים בניילון נצמד רחב (נמכר בחנויות החומרי בניין).
 - סוגרים היטב בסרטי הדבקה רחבים (האריזות הנמכרות עם הסכך אינן אטומות).
 - רצוי לפזר כדורי "נפטלין" אמיתי (משמיד עש) על הסכך לפני אריזתו.
 - מאכסנים את הסכך במקום יבש.
- שיטה חלופית, להברישי את הסכך במטאטא משני צדיו עם תמיסת מים והומץ (בקבוק חומץ בליטר מים), לייבש לחלוטין ולארוז אותו בניילון אטום.

לפני שימוש חוזר יש לבדוקו כמבואר לעיל.

הערה: לעת עתה לא קיים סכך עם הכשר מגוף מוסמך למניעת נגיעות בהרקים.



הדרכה מפורטת בליווי תמונות הממחישות את הנגיעות ניתן לראות בספר "בדיקת המזון כהלכה" – כרך ג'.
וכן בספר החדש באנגלית "Bedikas Hamazon"

מענה לשאלות בטל: 02-5325588 בבוקר ובערב בין השעות 11-12 וביום שישי מהשעה 2:00 עד חצי שעה לפני כניסת השבת.
ניתן להאזין לשעורי הרב ויא ב"קול הלשון" טל: 03-6171039 או בצפייה באתר קול הלשון www.kolhalashon.com

הוראות למניעת נגיעות בסכך ניתן לשמוע בקו העדכונים 073-2951387

מותר לשכפל ולהפיץ דף זה לזיכוי הרבים מבלי לשנותו